



Einrichtung der VPN-Einwahl per Connect Tunnel

Installation der Connect Tunnel Anwendung:


1. Doppelklick auf die bereitgestellte Anwendung „ConnectTunnel_x64-Versionsnummer.exe“.
2. Im sich öffnenden Setup-Fenster den Haken bei „I agree to the license terms and conditions“ aktivieren und auf **Install** anklicken.



3. Im Anschluss die Admin-Zugangsdaten eintragen bzw. das Fenster der Benutzerkontensteuerung mit **Ja** bestätigen, wenn ihr angemeldeter Benutzer auf dem PC Admin-Rechte besitzt.



4. Die Installation abwarten. Es ist kein weiterer Eingriff Ihrerseits notwendig. Und nach erfolgreicher Installation die Anwendung mit einem Klick auf **Launch** öffnen.




Erstellen eines VPN-Profil

1. Öffnen Sie die installierte Anwendung **Connect Tunnel**.




2. Klicken Sie auf der rechten Seite auf das markierte Icon zum Hinzufügen eines neuen Verbindungsprofils.




3. Im folgenden Fenster geben Sie den Server für die Verbindung an. Dieser besteht aus Ihrem Kundenkürzel und der Endung **.btbp-asp.de**. Danach klicken Sie auf **Apply** um die Einstellungen zu übernehmen.




4. Nach Erstellung des Profils wird dieses automatisch vorbelegt und Sie können auf **Connect** klicken.




5. Geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Server ein und bestätigen Sie die Anmeldung im Nachgang mit **OK**.




- a) Im nächsten Schritt müssen Sie den zweiten Faktor aus Ihrem Smartphone oder alternativ von einem Hardwaretoken eingeben.




- b) Wenn ein QR-Code erscheint, richten Sie diesen auf Ihrem Smartphone oder Hardware-Token ein. Sehen Sie hierzu den Punkt **Neueinrichten des zweiten Faktors zur Authentifizierung** weiter unten auf dieser Seite.



6. Nach erfolgreichem Verbinden sollte nun der VPN erfolgreich aufgebaut sein.



7. Nun können Sie die RDP-Verknüpfung mit einem Doppelklick öffnen und es sollte sich Ihr gewohnter Server-Desktop öffnen.



Neueinrichten des zweiten Faktors zur Authentifizierung

Siehe hierzu die Online-Videos unter <https://www.btb-performance.de/support/>